

## **Kurzanleitung**


Mehrwertsteuerumstellung  
bei der Kassensoftware REA S4 (Version 10)



## Anpassen der Mehrwertsteuer bei Artikeln


### Schritt 1:

Starten Sie die Kasse. Klicken Sie auf »myApro«.



## Schritt 2:


Öffnen Sie die **Sparten**. Dazu auf »Sparten & Steuern« klicken.




(1) Auf der rechten Seite finden Sie alle Sparten aufgelistet. Markieren Sie eine **Sparte**.

(2) Nun können Sie den **Mehrwertsteuersatz** im Hauptfenster auswählen.


(3) Bitte kontrollieren Sie, dass in dieser Sparte nur Speisen und keine Getränke zu sehen sind. Dies ist zu erkennen unter »Zugewiesene Artikel«.



Gehen Sie auf »**Weitere Einstellungen**« und kontrollieren Sie hier den Wert unter »**MwST To Go**«.




Alle **Sparten**, die Speisen enthalten, müssen nacheinander angeklickt und nach demselben Verfahren angepasst werden. Ihre Änderungen werden automatisch in der Kasse gespeichert.




### Schritt 3:

Sind alle Sparten, die Speisen enthalten, angepasst, gehen Sie auf »**Zu Bon**«.



## Schritt 4:

Starten Sie nun das Kassensystem neu.



Die REA Card GmbH arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Softwareversionen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der REA Card GmbH nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz liegen bei der REA Card GmbH. Änderungen vorbehalten.

**REA Card GmbH**

Teichwiesenstraße 1  
D-64367 Mühlthal

T: +49/(0)6154/638-200  
F: +49/(0)6154/638-192

[info@rea-card.de](mailto:info@rea-card.de)  
[www.rea-card.de](http://www.rea-card.de)

***Kassen-Hotline***

T: +49/(0)6154/638-152  
[kassenhotline@rea-card.de](mailto:kassenhotline@rea-card.de)